



Shuttle

ALLEVO

Anwenderhandbuch

Gültig ab Allevo 4.5

Satelliten-Up- und –Download

Die separate Bearbeitung der Allevo-Satelliten aus den standardmäßigen SAP- bzw. Allevo-Transaktionen heraus ist mit drei Einschränkungen behaftet:

1. Es können nur Werte eines Jahres exportiert werden, wobei die für einen Re-Import notwendigen automatischen Zeilenindizes der Daten für die Exportdatei nicht vergeben werden.
2. Die Downloadfunktion über Transaktionen wie SE16 kann zwar über alle Jahre hinweg auslesen, bietet jedoch keine direkte Upload-Möglichkeit und ist darüber hinaus nicht jedem Anwender erlaubt.
3. Für die Grundeinträge einer Tabelle war es bislang nicht möglich, eine Excel-Vorlage auf Basis der vorhandenen Append-Struktur zu nutzen.

Die Idee: Download, Bearbeiten, Upload!

Inhalt

1	Allevo-Shuttle.....	4
2	Bearbeitung im Dialog (Inplace editieren)	15
3	Download von Satelliten-Daten	18
4	Upload von Satelliten-Daten	22
5	Datenabgleich (selektiv nach Spalten aktualisieren).....	27
6	Shuttle-Zusatzfunktionen (Layout 1 – 4)	29
7	Shuttle Funktionen zu SunTables	34

Inhaltsverzeichnis

1	Allevo-Shuttle.....	4
1.1	Funktionsübersicht	4
1.2	Aufruf, Grundfunktionen und Selektionsparameter	5
1.3	Behandlung von Schlüsselfeldern	6
1.4	Ergänzende Bearbeitungsfunktionen.....	7
1.5	Berechtigungsprüfungen und Satelliten-Auswahlliste	7
1.6	Sperre eines Satelliten durch andere Anwender	8
1.7	Gültigkeit der Objekte im Satelliten.....	8
1.8	Excel Vorlagen im Shuttle hinterlegen	9
1.8.1	Einrichtung einer generellen Excel-Vorlage.....	9
1.8.2	Excel-Vorlage spezifisch je Satelliten einbinden.....	11
1.8.3	Mehrere Excel-Vorlagen spezifisch je Satellit.....	12
1.8.4	Excel-Datei als Vorlage generieren.....	12
1.9	Konvertierung von Feldinhalten im Satelliten-Append	13
1.10	Besonderheiten bei Arbeit mit PSP-Elementen/Projekten	13
1.11	Langtexte (LCHR).....	14
2	Bearbeitung im Dialog (Inplace editieren)	15
2.1	Funktionsübersicht und Aufruf	15
2.2	Daten über „Start Excel“ bearbeiten	16
2.3	Daten über „Shuttle-Master“ bearbeiten	17
3	Download von Satelliten-Daten	18
3.1	Funktionsübersicht	18
3.2	Download über allgemeine Excel-Vorlage („Excel initial“).....	18
3.3	Download über „Shuttle-Master“ in Excel-Datei	19
3.4	Download in Text-Datei.....	19
3.4.1	Vollständiger Download	20
3.4.2	Eingeschränkter Download	21
4	Upload von Satelliten-Daten	22
4.1	Funktionsübersicht	22
4.2	Einstieg und Selektionsoptionen	22
4.3	Upload-Funktion über Excel-Datei.....	23
4.3.1	Upload einer Excel-Datei.....	23
4.3.2	Sonderfall: Erkennung Datumsformat bei Excel-Upload	24

4.3.3	Sonderfall: Feld mit Uhrzeit beim Excel-Upload.....	25
4.4	Upload Funktion über Text-Datei	25
4.4.1	Text-Datei bearbeiten.....	25
4.4.2	Upload durchführen	25
5	Datenabgleich (selektiv nach Spalten aktualisieren).....	27
5.1.1	Übersicht.....	27
5.1.2	Anwendungsfall.....	27
5.1.3	Aufruf und Übernahme Daten	27
6	Shuttle-Zusatzfunktionen (Layout 1 – 4)	29
6.1	Funktionsübersicht	29
6.2	Satellitendaten zwischen Objekten kopieren.....	29
6.3	Satellitendaten bearbeiten ohne Aufruf von Excel	30
6.4	Satellitendaten in andere Planjahre/-versionen kopieren	32
6.5	Allevo-Tabellen bearbeiten.....	33
7	Shuttle Funktionen zu SunTables	34
7.1	Funktionsübersicht	34
7.2	Einstiegsbild und Aufruf Excel Bearbeitung	34

1 Allevo-Shuttle

1.1 Funktionsübersicht

Allevo-Shuttle-Funktionen wurde ursprünglich für die Bearbeitung von Daten in einem Satelliten erstellt (die zugehörige Transaktion /ALLEVO/SHUTTLE). Mit Allevo-Version 4.1 stehen zusätzlich sog. SunTables zur Verfügung, deren Daten über eine eigene Shuttle-Transaktion zu pflegen sind (Tx /ALLEVO/SUN_SHUTTLE).

Hinweis: Die Beschreibung hier im Handbuch bezieht sich primär auf die Funktionen des ursprünglichen Shuttle zur Pflege von Satelliten-Daten: die abweichenden Funktionen in der Transaktion für SunTables haben wir in einem eigenen Abschnitt zusammengefasst.

Grundlegende Funktionen im Shuttle:

- Download der Daten eines Satelliten, wahlweise als Text- oder Excel-Datei
- Bearbeitung der Daten durch den Anwender
- Übernahme der geänderten Daten in den Tabellen zum Satelliten (ggf. mit Überschreiben vorhandener Datensätze)

Die Abbildung 1.1 zeigt schematisch diese Funktionen.




Abbildung 1.1: Die drei verschiedenen Backup-Möglichkeiten

Die Bearbeitungsfunktionen im Shuttle werden häufig zur Objekt-übergreifenden Aktualisierung von Satellitendaten verwendet.

Insbesondere die Up- und Download-Funktionen können aber auch für Backups genutzt werden. Zusätzlich stehen im Allevo-Standardpaket weitere Funktionen für Backup und Restore von Satellitentabellen zur Verfügung (siehe Allevo SAP Handbuch).

Hinweis: Im weiteren Verlauf des Handbuchs sprechen wir von „Satelliten“, gemeint sind aber immer die zugehörigen Datenbank-Tabellen im SAP System. Das sind üblicherweise Satellitentabellen mit kundenspezifischen Appends oder Ground Tables: letztere werden im Normalfall mit allen relevanten Feldern von der Kern AG ausgeliefert, um z.B. Use Cases abbilden zu können.

1.2 Aufruf, Grundfunktionen und Selektionsparameter

Der Shuttle ist wie folgt im Allevo eingebunden:


- Der direkte Aufruf erfolgt über Transaktion /ALLEVO/SHUTTLE.
- Shuttle und die Satelliten-Backup-/Restore-Programme lassen sich über das Allevo-Cockpit starten
- Das Einstiegsbild jeder Allevo-Planungstransaktion hat eine Schaltfläche „Satelliten“; seit Allevo 3.3 ist dort der Aufruf des Shuttle hinterlegt. Auf diesem Wege können aber nur Daten zur aktuellen Objektart und für die Satelliten des aktuellen Layouts bearbeitet werden (und das auch nur in der „Sicht 1“ des Shuttle).

Bei direktem Start über Transaktion bitte den folgenden Hinweis beachten.

Hinweis: Wenn die Transaktionen eines reservierten Namensraumes wie /ALLEVO/ direkt im SAP-Kommandofeld eingegeben werden, muss immer ein **/n** vorangestellt werden.

Dies ist eine technische Rahmenbedingung, die keinesfalls Allevo-spezifisch, sondern durch die SAP-Vorgabe für Namensräume bedingt ist. Einzugeben ist also z.B. „/n/ALLEVO/SHUTTLE“.

Die Shuttle-Selektionsmaske benötigt im ersten Schritt Angaben zu Kostenrechnungskreis und Objektart (siehe Abbildung 1.2).



1 Allevo - Up- und Download von Satellitendaten (Shuttle)

Vorheriges Layout Nächstes Layout ?

Grunddaten

Kostenrechnungskreis	1000 CO Europe
Objektart	KS Kostenstelle
Satellit	01 Invest Planung über Allevo

Generieren Download Upload **Inplace editieren** Daten abgleichen

Excel initial

Objekte auswählen

	von	bis	Gruppe
Kostenstelle	1000		
Geschäftsjahr	2019		
Version	0		

☐ Keine Stammdatenprüfung
☒ Zeilenindex erzeugen

Abbildung 1.2: Programmaufruf

Ob der Inhalt eines Satelliten im Shuttle bearbeitet werden kann, hängt von den Berechtigungen des angemeldeten Anwenders ab (siehe nächster Abschnitt). Relevant sind die Layouts, auf die der Anwender Zugriff über Allevo-Planungstransaktionen: nur die dort freigeschalteten Satelliten werden im Shuttle zur Auswahl angeboten.

In aktuellen Allevo Versionen erlaubt die Funktion des Enrichments eine automatische Anreicherung von Daten im Satelliten über hinterlegte Regeln (z.B. Ermittlung sprachspezifischer Texte zu Stammdaten). Die zugehörigen Funktionen sind auch im Shuttle aktiv beim Lesen und/oder Schreiben, je nach Einrichtung des Enrichments. In Einzelfällen kann aber sinnvoll sein, bei der Arbeit im Shuttle auf die Funktionen des Enrichments zu verzichten: dafür steht in manchen Bearbeitungsmasken die Option "Ignore Enrichment" zur Verfügung.

Über die untergeordneten Registerkarten sind die vorher genannten Grundfunktionen erreichbar. Je nach gewählter Funktion und eingestellter Objektart müssen weitere Selektionsparameter eingetragen werden.

Die Auswahl von Objekten kann einzeln, über Mehrfachselektion oder über eine Gruppe erfolgen: nur für diese Objekte wird beim Upload auch eine Änderung vorgenommen.

Im Standardfall überprüft der Shuttle, ob die ausgewählten Objekte überhaupt mit Stammsatz im System hinterlegt sind. Über den Schalter „Keine Stammdatenüberprüfung“ kann diese Funktion ausgeschaltet werden.

Die Eingabe von * im Feld „von“ öffnet den Shuttle mit allen Objekten im Satelliten, und zwar grundsätzlich ohne Stammsatzüberprüfung.

Bei Objektart PR für Projekte/PSP-Elemente stehen weitere Optionen zur Verfügung (siehe Abschnitt 1.10).

Hinweis:	Bei Bearbeitung von Satelliten-Daten über den Shuttle sollte sichergestellt sein, dass die ausgewählten Objekte nicht zur gleichen Zeit über andere Allevo-Planungstransaktionen bearbeitet werden. Beim Start des Shuttle wird überprüft, ob der gewählte Satellit gerade in einer solchen Planungstransaktion aufgerufen wurde. Ggf. wird eine Warnung ausgegeben. Diese Prüfung erfolgt unabhängig vom gewählten CO-Objekt!
-----------------	---

1.3 Behandlung von Schlüsselfeldern

Grundsätzlich können Satelliten-Daten, die als Text- oder Excel-Datei gesichert wurden, frei verändert werden. Dabei sind aber folgenden Regeln zu beachten:

- Allevo Satelliten haben 7 Felder im Hauptindex, die im Normalfall nicht geändert werden.
- Eines der Schlüsselfelder ist die Setclass, also z.B. „0101“ bei Einträgen zur Kostenstelle. Hier können wahlweise auch die üblichen Kürzel zur Objektart in Excel eingetragen werden (also KS, OR, PC und PR): beim Speichern der Satelliten-Daten wandelt Shuttle den Eintrag dann automatisch in die zugehörige Setclass um.

1.4 Ergänzende Bearbeitungsfunktionen

Neben den bisher genannten Grundfunktionen zum Up- und Download von Satellitendaten bietet der Shuttle einige weitere Bearbeitungsfunktionen, die wiederkehrend im Planungsprozess benötigt werden. Es ist z. B. möglich, Satellitendaten zwischen Objekten und Jahren oder Versionen zu kopieren, Satellitendaten direkt zu bearbeiten oder zu löschen.

Diese Zusatzfunktionen werden über zusätzliche Bildschirmlayouts aufgerufen sind in Kapitel 4.4 ausführlich beschrieben.

Bearbeitung beliebiger Allevo-Tabellen

In der am weitesten gefassten Funktionalität können Daten in beliebigen Tabellen im Allevo-eigenen Namensraum wie /KERN/ und /KERN/ bearbeitet werden (z. B. als Ersatz für SE16). Dafür steht die Transaktion /ALLEVO/TAB zur Verfügung; sie wird im Allevo SAP Handbuch beschrieben.

In früheren Allevo-Versionen war der Aufruf dieser Funktion im Shuttle eingebunden; heute ist diese Transaktion direkt über das Allevo Cockpit aufrufbar; siehe dort "Springen >> Tabelleninhalte".

Bearbeiten von Allevo-Blattkommentaren

Allevo benutzt die sog. „Blattkommentare“, um beliebig lange Texte je Objekt und Layout speichern zu können. In früheren Allevo-Versionen gab es dafür Bearbeitungsfunktionen im Shuttle. Diese sind inzwischen im Allevo Cockpit eingebunden, siehe dort Menü „Springen >> Kommentare“.

Bearbeitung von Allevo-Planungskomentaren

In einem Allevo-Master können beliebig viele Spalten für die Eingabe von Planungskomentaren genutzt werden (z.B. zur Erläuterung auf Ebene von Kostenarten). In früheren Shuttle-Versionen war es möglich, diese Kommentare in Form einer Liste anzuzeigen, zu bearbeiten oder in anderes Jahre / Versionen zu kopieren. Auch diese Funktionen sind heute eigenständig über das Allevo-Cockpit aufrufbar; siehe dort Menü „Springen >> Kommentare“.

Wechsel in andere Allevo-Module

Satellitendaten sind häufig die Basis einer weiteren Verarbeitung über Allevo-Zusatzmodule wie FP oder die COPA Schnittstelle. Der direkte Absprung dorthin kann über Menü „Springen“ erfolgen (inkl. Übernahme passender Selektionsparameter).

1.5 Berechtigungsprüfungen und Satelliten-Auswahlliste

Der Shuttle ist ein Tool für die generelle Bearbeitung von Satelliten-Daten. Eine Berechtigung auf die zugehörige Transaktion /ALLEVO/SHUTTLE wird deshalb normalerweise nur für Administrator-Rollen vergeben.

Innerhalb der Transaktion hat ein Anwender nur diejenigen Satelliten zur Auswahl, für die er auch Zugriff über ein passendes Allevo-Layout hat. Relevant sind die Layouts, auf die der Anwender Zugriff über Allevo-Planungstransaktionen: nur die dort freigeschalteten Satelliten werden im Shuttle zur Auswahl angeboten.

Hinweis:	Ein Zugriff auf Satelliten mit Personal-Daten ist also z.B. nur möglich, wenn der Anwender diese Daten auch über die normale Allevo-Planungstransaktion aufrufen könnte. In Einzelfällen kann es sinnvoll sein, weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Anzeige Satellitendaten über allgemeine Transaktionen wie SE16 zu verhindern (z.B. durch Zuordnung individueller SAP Berechtigungsgruppen in SE54).
-----------------	--

In Einzelfällen kann auch eine Berechtigungsprüfung auf Objektebene sinnvoll sein (z.B. mit Einschränkung nach Kostenstellen). Für diese Funktion muss zusätzlich der Festwert AUTHORIZATION_SHUTTLE im Allevo *-Layout aktiv sein.

Dann werden die gleichen Prüfungen durchgeführt wie im Allevo-Planungsmodul (z.B. über Berechtigungsobjekt K_CSXS_PLA); siehe Allevo SAP Handbuch, Kapitel „Berechtigungen in SAP / Weitere Berechtigungsprüfungen“.

1.6 Sperre eines Satelliten durch andere Anwender

Satelliten können auf unterschiedliche Weise in den Allevo-Planungsprozess eingebunden sein. Um gegenseitiges Überschreiben von Daten zu verhindern, sollten auch Änderungen über den Shuttle nur dann erfolgen, wenn die Daten nicht gleichzeitig durch andere Anwender bearbeitet werden. Aus diesem Grunde nutzte der Shuttle die gleichen Sperrfunktionen, die auch bei der Allevo Planung hinterlegt sind.

Für jeden geöffneten Satelliten wird ein Sperrobject zur SAP Transaktion SM12 angelegt, wobei der Tabellename immer „/KERN/IPPSAT00“ ist: die Nummer des wirklich bearbeiteten Satelliten ergibt sich aus dem Sperrobject. Mit Start der Bearbeitungsfunktionen überprüft der Shuttle sowohl Sperren, die sich über andere Shuttle-Anwender ergeben, also auch Aufrufe, die über die Allevo Planung erfolgen. Der Abgleich erfolgt unabhängig von Merkmalen wie Objektnummer, Jahr und Version. Falls Sperreinträge bereits vorhanden sind, erzeugt der Shuttle einen passenden Warnhinweis: der Aufruf selbst wird NICHT geblockt. Der Anwender muss selbst entscheiden, ob er weiterarbeiten will.

Hinweis:	Die Warnung erscheint auch im umgekehrten Fall: wenn also Shuttle zuerst gestartet wird und andere Anwender dann über die Allevo-Planungstransaktionen auf Daten des gleichen Satelliten zugreifen wollen. Siehe auch Beschreibung im Allevo-SAP-Handbuch bzw. F1 Hilfe zum Festwert MO_LOCK_OFF.
-----------------	---

1.7 Gültigkeit der Objekte im Satelliten

Der Allevo-Shuttle überträgt im Standardfall nur Datensätze zu Objekten, für die auch ein gültiger Stammsatz im System angelegt ist (also z. B. als Kostenstelle): Ungültige Objekte werden übergangen. Die Anzahl der gültigen und dann auch übertragenen Datensätze wird am Ende angezeigt.

Es kann aber auch den Sonderfall geben, dass Satelliten mit Objekten gefüllt sind, die im jeweiligen System bewusst nicht als Stammsatz angelegt sind (z. B. wenn die Satelliten in getrennten HR-Systemen abgelegt sind und per RFC angesprochen werden). Um auch in diesem Fall den Shuttle verwenden zu können, kann die Prüfung auf Gültigkeit ausgeschaltet werden (Schalter „Keine Stammsatzprüfung“ auf der jeweiligen Selektionsmaske).

Die Überprüfung auf Gültigkeit gilt sowohl bei Lese- als auch Schreibfunktionen des Shuttle. Die Prüfung ist beim nächsten Start des Shuttle automatisch wieder aktiv.

Für die Objektart PR lässt sich die Stammsatzprüfung allerdings NICHT abschalten.

Hintergrund:	Bei Projektdaten unterscheidet SAP zwischen der internen ID und der externen Darstellung, wobei als Selektionsparameter die externe Darstellung verwendet wird. Vor der Selektion auf Datenbankebene muss diese Eingabe in die interne Darstellung umgewandelt werden und diese Umwandlungsroutine benötigt zwingend einen Stammsatz zum PSP-Element bzw. Projekt.
---------------------	--

1.8 Excel Vorlagen im Shuttle hinterlegen

In den meisten Anwendungsfällen des Shuttle wird eine einfache Excel-Datei genutzt, um den Inhalt von Allevo-Satelliten objektübergreifend zu bearbeiten. Dafür müssen passende Vorlagen im System hinterlegt sein. Zwei Varianten stehen zur Verfügung:

- Nutzung einer generellen Vorlage mit der Möglichkeit, beliebige Satelliten anzusprechen, oder
- als spezifische Vorlage je Satellit (um dort ggf. Funktionen speziell für den gewählten Satelliten einzurichten).

In der zweiten Variante konnte früher auch ein Allevo-Master als Shuttle-Vorlage verwendet werden. Diese Funktion wird ab 4.0 aber nicht mehr unterstützt (in Sonderfällen kann Reaktivierung über den globalen Festwert ALLEVO_MASTER erfolgen).

1.8.1 Einrichtung einer generellen Excel-Vorlage

Wenn die Daten eines beliebigen Satelliten über Excel bearbeitet werden sollen, muss eine entsprechende Excel-Vorlage im SAP-System hinterlegt sein: sie enthält den notwendigen VBA-Code für die Schnittstelle zum SAP System und ist im Allevo-Auslieferungspaket enthalten (Dateiname „Shuttle_Blanko.xlsm“).

Mit Umstellung des Allevo auf das Corner-Konzept besteht auch die Möglichkeit, einen auf Minimum reduzierten Allevo-Master als Excel-Vorlage im Shuttle zu nutzen. Damit entfällt auch die Notwendigkeit, eine spezielle Excel-Datei für Shuttle auszuliefern. Hier eine Kurzanleitung für diese Anwendung:

- Ein neues Blatt im Allevo-Master anlegen.
- Danach alle anderen Blätter löschen.
- Das neue Blatt umbenennen in "Allevo".
- Alle Namensbereiche entfernen/löschen.

Danach kann der Allevo-Master in der Corner-Variante als Shuttle-Blanko genutzt werden.

Hinweis:	Aus Gründen der Kompatibilität kann aber auch noch die Shuttle-Blanko Datei aus Allevo-Versionen vor 4.0 genutzt werden. Der Shuttle erkennt im Normalfall eigenständig, welche Datei eingebunden ist (ggf. kann dies auch über den globalen Festwert SHUTTLE_OLD fix definiert werden).
-----------------	--

Für SunTables wird nur noch eine Shuttle-Vorlage auf Basis vom Allevo-Master mit Corner-Konzept verwendet (siehe Hinweise im Kapitel 7 zu SunTables).

Wie bei Allevo üblich erfolgt der Zugriff über einen symbolischen Dateinamen; in diesem Fall ZIPP_SAT_UPL. Die Vorlage kann nach zwei Verfahren abgelegt sein:

- (A) Allevo Dateiverwaltung oder
- (B) SAP Business Document Service (BDS).

Die beiden Verfahren sind alternativ zu verwenden. Sind allerdings Vorlagen zu beiden Verfahren hinterlegt, so fragt der Shuttle vor jedem Zugriff, welche Datei verwendet werden soll.

(A) Excel-Vorlage in Allevo Dateiverwaltung ablegen

Die Arbeit mit der Allevo-Dateiverwaltung ist ausführlich im zugehörigen Kapitel des Allevo-SAP-Handbuchs erläutert. Der Verweis auf die Excel-Vorlage erfolgt über die Funktion [Datei.Assistent], dort muss der Symb. Dateiname ZIPP_SAT_UPL eingetragen sein.

<i>Pflege der symb. Dateinamen in Allevo</i>		
Export	Verwendet in	
ZIPP_SAT_UPL		C:\Allevo\Master\Shuttle_Blanko.xlsm
ZWHF STD3		C:\Allevo\Master\Allevo-Master 3.1.4 Sat1

Abbildung 1.3: Excel-Vorlage einbinden; Schritt 1

Ein Festwert ist nicht erforderlich.

(B) Excel-Vorlage im BDS ablegen

Über Transaktion /ALLEVO/BDS_MNT (oder alternativ OAOR) wird eine Excel-Datei in den BDS hochgeladen (siehe Abbildung 1.4). Auch hier gilt wieder der Kern-Namensbereich als Ordnungskriterium.



Abbildung 1.4: Excel-Vorlage einbinden; Schritt 1

Für die zu importierende Vorlage muss als Dokumentart „Tabellenvorlage“ ausgewählt werden. Es folgt der übliche Dateiauswahl-Dialog (siehe Abbildung 1.5).




Abbildung 1.5: Excel-Vorlage einbinden; Schritt 2

Nach Auswahl der Datei ist noch eine Objekt-ID zu vergeben, wobei hier die Namenskonvention ZIPP_SAT_UPL gilt (siehe Abbildung 1.6).




Abbildung 1.6: Excel-Vorlage einbinden; Schritt 3

1.8.2 Excel-Vorlage spezifisch je Satelliten einbinden

Eine Excel-Vorlage abhängig vom jeweiligen Satellit kann wieder über beiden Alternativen (Allevo Dateiverwaltung oder BDS) im SAP System hinterlegt sein. In beiden Fällen muss der symbolische Name der folgenden Namenskonvention entsprechen:

ZIPP_SAT_UPL_xx (mit xx als Nummer des Satelliten)

Eine Vorgehensbeschreibung zum Speichern der Vorlage ist im letzten Abschnitt zu finden.

Hinweis:	Es ist auch möglich, mehrere Vorlagen für einen Satelliten bereitzustellen (z. B. um unterschiedliche Spaltenaufteilungen für die Funktion „Datenabgleich“ zu erhalten). In diesem Fall müssen alle Vorlagen mit der Namenskonvention ZIPP_SAT_UPL_xx beginnen: z.B.
-----------------	--

ZIPP_SAT_UPL_01_A und ZIPP_SAT_UPL_01_B um zwei Vorlagen für Satellit 01 zu hinterlegen. Im zugehörigen PopUp kennzeichnet ein Kürzel die Quelle: BDS bzw. AFM

In einem gemischten Excel-Umfeld können auf diesem Weg auch XLS und XLSM parallel genutzt werden (denn die Endung wird grundsätzlich aus der Ursprungsdatei übernommen).

Im einfachsten Fall wird man über die Programmfunktion |Excel initial (Vorlage)| auf der Registerkarte „Generieren“ eine Satelliten-spezifische Excel-Vorlage erstellen, entsprechend den Anforderungen anpassen und dann unter dem symbolischen Namen in OAOR oder der Allevo-Dateiverwaltung hinterlegen.

Den grundsätzlichen Aufbau einer Shuttle-Vorlage zeigt Abbildung 1.7.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1																
2																
3																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																

Mandant	Kostenrechnungskreis	SETCLASS	Planjahr	Version	ZEILE	Kostenstelle	Append									
1	2	3	5	6	7	4	8	9	10	11	12	13				
800	1000	0101	2006	000	0000000001	0000001000	SUDTEST	AUSSTATT	MEDIEN	2	150000	300000				
800	1000	0101	2006	000	0000000002	0000001000	REGALE	USSTATTUN	MÖBEL	300	6000	1800000				
800	1000	0101	2006	000	0000000003	0000001000	REGALE 2	USSTATTUN	MÖBEL	300	1500	450000				
800	1000	0101	2006	000	0000000004	0000001000	SERVER	IT	HARDWARE	2	15000	30000				

Abbildung 1.7: Aufbau des Allevo-Shuttle und zugehörige Bereiche

1.8.3 Mehrere Excel-Vorlagen spezifisch je Satellit

Es ist auch möglich, mehrere Vorlagen für einen Satelliten bereitzustellen (z. B. um unterschiedliche Spaltenaufteilungen für die Funktion „Datenabgleich“ zu erhalten).

In diesem Fall müssen alle Vorlagen mit der Namenskonvention ZIPP_SAT_UPL_xx beginnen: z.B. ZIPP_SAT_UPL_01_A und ZIPP_SAT_UPL_01_B um zwei Vorlagen für den Satellit 01 zu hinterlegen.

Der Shuttle erkennt automatisch solche Vorlagen und fragt ggf. über ein PopUp, welche Vorlage verwendet werden soll. In diesem PopUp kennzeichnet ein Kürzel die Quelle: BDS bzw. AFM

In einem gemischten Excel-Umfeld können auf diesem Weg auch XLS und XLSM parallel genutzt werden (denn die Endung wird grundsätzlich aus der Ursprungsdatei übernommen).

1.8.4 Excel-Datei als Vorlage generieren

Ein Satellit besteht grundsätzlich aus 7 fest vorgegebenen Indexfeldern und weiteren Feldern, die über Appends im Satelliten definiert werden (kundenspezifisch, bzw. abhängig vom Anwendungsfall).

Alternativ kann über das Satelliten Cockpit auch eine Ground Table zum Satelliten hinterlegt sein, welche alle relevanten Felder schon in einer vordefinierten Struktur enthält: die weiteren Ausführungen hier gelten dann äquivalent für die Ground Table.

In bestimmten Fällen kann es nun sinnvoll sein, die Struktur eines Satelliten automatisch in Excel anzuzeigen. Diese Datei lässt sich später für den Up-/Download von Daten nutzen (also für die im Weiteren beschriebenen Schritte).

Die Erzeugung einer solchen Datei erfolgt im Shuttle über Registerkarte „Generieren“ mit „Excel Initial (Vorlage)“. Die dabei exportierte Datei enthält alle Felder eines Satelliten und lässt sich dann den Erfordernissen entsprechend anpassen.

Hinweis:	Die Liste der Satelliten-Felder in Excel kann z.B. auch hilfreich sein, wenn einfach nur die Feld-Definitionen einer Satelliten-Tabelle überprüft werden sollen, aber kein Zugriff auf die SAP-Transaktion SE11 besteht.
-----------------	--

1.9 Konvertierung von Feldinhalten im Satelliten-Append

Wenn ein Feld im Satelliten-Append mit Bezug auf ein Datenelement angelegt worden ist, bei dem eine Konvertierungsroutine hinterlegt ist, dann berücksichtigt der Shuttle diese Konvertierung beim Up- und Download von Satellitendaten. Das ist ein abweichendes Verhalten zur Arbeit über die Allevo Hauptplanung über Layouts (dort wird immer ohne Konvertierung gespeichert), kann aber in Einzelfällen gewünscht sein (um z.B. Daten in einem reproduzierbaren Zustand hochzuladen, die ggf. auch in der Allevo-Planung so angezeigt werden sollen).

Wenn keine Konvertierung erfolgen soll, bietet Allevo folgende Varianten:

- Es kann ein Datentyp ohne Konvertierungsroutine oder ein eingebauter Datentyp im Satelliten-Append verwendet werden. Sonderfälle der Shuttle-Konvertierung bleiben so aber offen (z.B. beim Speichern von negativen Werten in Feldern ohne definiertes Vorzeichen).
- Über den globalen Festwert SHUTTLE_CONVERSION lässt sich die Konvertierung im Shuttle komplett abschalten (verfügbar ab Version 3.5, siehe F1 Dokumentation dazu).
- Ab Allevo 4.0 kann Steuerung zur Konvertierung individuell je Satellit über ein neues Merkmal im Satelliten-Cockpit erfolgen. Die Konvertierung gilt dann zentral für alle Aufrufe (auch bei Aufruf über Allevo-Layouts).

Weitere Hintergründe

Die Konvertierung intern / extern kann vorteilhaft sein, um z.B. Mengeneinheiten in der korrekten Sprache darzustellen. Die Umrechnung vor Anzeige in Excel kann aber auch problematisch sein, wenn das zugehörige Datenbankfeld eine solche Konvertierung eigentlich gar nicht vorsieht.


Beispiel: wenn ein PSP Element im Satelliten-Append mit interner Nummer gespeichert ist (z.B. über Datenelement PS_POSNR und zugehöriger ABPSP-Konvertierung), dann sind intern 8 Ziffern dafür vorgesehen. Beim Lesen von Daten im Shuttle mit Konvertierung in externes Format kann eine PSP-Nummer weit mehr als 8 Zeichen enthalten und zusätzlich alphanumerisch sein. Folge: die Übertragung an Excel basierend auf Datenelement PS_POSNR wäre nicht mehr möglich. Aktuell werden deshalb Felder mit ABPSP-Konvertierung als eine grundsätzliche Ausnahme betrachtet und werden beim Lesen nicht konvertiert

Siehe auch Zusatzhinweis zur PSP Nummer als COBJECT im nächsten Abschnitt.

1.10 Besonderheiten bei Arbeit mit PSP-Elementen/Projekten

Falls Projekte oder PSP-Elemente als Planungsobjekt im Satelliten genutzt werden (Objektart PR), dann steht im Index-Feld COBJECT die zugehörige interne Nummer.

Um nun die übliche externe Darstellung in der Zielfeld zu erhalten, muss der Schalter „PSP-Nummer konvertieren“ aktiviert sein: dann wird z.B. aus der internen Nummer 00000624 das PSP-Element „T-20301“ bei Anzeige in Excel. Der Anwender sieht also die übliche Darstellung wie im Projektsystem. Wenn die Konvertierung beim Download eingeschaltet war und später ein Upload erfolgen soll, muss auch dort der Schalter aktiviert sein (andernfalls ist Speichern der Daten nicht möglich, im ungünstigsten Fall könnten ungültige Datensätze im Satelliten entstehen).



The screenshot shows the '1 Allevo Shuttle: Up- and download of Satellite data' window. It includes navigation buttons for 'Previous Layout', 'Next Layout', and an information icon. The 'Basic data' section contains fields for 'Controlling Area' (1000 Kostenrechnungskreis 1000), 'Object Type' (PR Project/WBS Element), and 'Satellite' (01 AfA Simulation). Below this is a tabbed interface with 'Generate', 'Download', 'Upload', 'Edit Inplace' (selected), and 'Data Alignment'. The 'Excel-Initial' button is visible. The 'Select Objects' section has a 'from' field with 'T-903001.1', a 'to' field, and a 'Group' field. It also includes 'Fiscal Year' (2019) and 'Version' (0). On the right, there are checkboxes for 'Convert WBS number', 'Don't check masterdata', and 'Generate row index' (checked).

Abbildung 1.8: Satelliten-Download mit Projektdaten

Der Schalter ist nur bei der Objektart PR auf dem Selektionsbild zu sehen (Abbildung 1.8).

Wichtig: der Schalter bezieht sich NUR auf das Index-Feld COBJECT. Wenn weitere Felder im Append sich auf ein entsprechendes Datenelement beziehen (also z.B. die Umwandlung der PSP-Darstellung von intern auf extern über die Domäne PS_POSID) siehe Hinweise im letzten Abschnitt.

Alternativ zu Selektion über PSP-Elemente oder Gruppe kann der Shuttle auch über eine Projektnummer gestartet werden: intern arbeitet der Shuttle dann mit den Daten zum repräsentativen PSP-Element wie bei Aufruf der Allevo-Planung.

1.11 Langtexte (LCHR)

Standard-Textfelder im ABAP Dictionary haben eine Länge von max. 255 Zeichen. SAP kennt darüber hinaus Langtexte, die z.B. über Datentyp LCHR eingerichtet werden und mehr 255 Zeichen enthalten können. In aktuellen Versionen kann Allevo / Shuttle auch diese Felder lesen und schreiben.

Wichtig: ein solches Feld für Langtexte muss das letzte Feld in der Tabelle sein (mit Feld für die Länge).

2 Bearbeitung im Dialog (Inplace editieren)

2.1 Funktionsübersicht und Aufruf

Neben dem Up- und Download von Dateien bietet der Shuttle einen Modus zur direkten Datenbearbeitung über Excel zur Verfügung (über Registerkarte „Inplace editieren“, siehe Abbildung 2.1). In diesem Fall werden die Daten nicht mehr in eine lokale Datei zwischengespeichert, sondern direkt in Excel zur Bearbeitung geöffnet. Die Darstellung in Excel entspricht einer einfacher Listenform.

Hinweis: In früheren Allevo Versionen konnte diese Anzeige auch über sog. „Shuttle-Master“ erfolgen, in dem man ähnlich wie in einem Allevo-Master arbeiten konnte (z.B. über Navigation). Diese Funktion wird ab Allevo 4.0 nicht mehr unterstützt: stattdessen sollte ein Allevo Layout mit passendem Master verwendet werden.

Grundlage der Objektauswahl ist die Vorgabe von Kostenrechnung und Objektart: erst danach ist die Liste relevanter Satelliten vorhanden.




Abbildung 2.1: Selektion für Excel-Inplace-Bearbeitung

Bei der Auswahl passender Objekte kann die Suchfunktion rechts im Bild hilfreich sein: ähnlich wie bei einer F4-Auswahlliste werden die bisher im Satelliten gespeicherten Objekt aufgerufen. Die Liste wird abhängig davon aufgebaut, was an Selektionsparametern bereits vorgegeben ist, wobei Kostenrechnungskreis, Objektart und Satellit immer definiert sein müssen. Suchfunktionen:

- Suche nach Objekt: Jahr wird vorgegeben und alle Objekte zu diesem Jahr werden gefunden.
- Suche nach Jahr: das Objekt ist eingetragen, danach zeigt Allevo alle Jahre, in denen dieses Objekt vorhanden ist.
- Objekt und Jahr leer: alle Objekte mit passender Objektart/Setclass werden gefunden.

Optional sind die üblichen Kennzeichen für "Keine Stammdatenprüfung" und "Zeilenindex erzeugen" (wichtig, wenn neue Zeilen eingefügt werden). Ab Allevo 4.4 gibt es zusätzlich eine Option, um die Funktionen des Allevo-Enrichments beim jeweiligen Satelliten auszuschalten (kann z.B. aus Performance-Gründen sinnvoll sein).

Nach Eingabe der relevanten Selektionsdaten und dem Start über eine der Schaltflächen erscheint die übliche Inplace-Darstellung zur direkten Anpassung der Daten.

2.2 Daten über „Start Excel“ bearbeiten

Auf Excel-Seite gibt es zwei Namensbereiche, die dem Schnittstellenprogramm Auskunft darüber geben, welche Zeilen und Spalten relevant sind.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1											
2		1	2	3	4	5	6	7	8	9	SAT01HR
3		MANDT	KOKRS	SETCLASS	COBJECT	PJAHR	VERSION	ZEILE	77IPP008	77IPP009	
4		CLNT	CHAR	CHAR	CHAR	NUMC	CHAR	NUMC	CHAR	CHAR	
5		6	8	8	48	8	6	20	200	40	
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		800	1000	0101	0000001230	2006	000	0000000001	Test 1	GWG	
8		800	1000	0101	0000001230	2006	000	0000000002	Test 2	GWG	
9		800	1000	0101	0000001230	2006	000	0000000003	Test 3	GWG	
10		800	1000	0101	0000001230	2006	000	0000000004	Test 4	GWG	SAT01RW
11		800	1000	0101	0000001230	2006	000	0000000005	Test 5	GWG	
12		800	1000	0101	0000001230	2006	000	0000000006	Test 6	GWG	
13		800	1000	0101	0000001230	2006	000	0000000007	Test 7	GWG	
14		800	1000	0101	0000001230	2006	000	0000000008	Test 8	GWG	
15		800	1000	0101	0000001230	2006	000	0000000009	Test 9	GWG	

Abbildung 2.2: Excel-Datei bearbeiten

In unserem Beispiel (siehe Abbildung 2.2) mit Satellit 1 ist der Bereich SAT01HR für „Header Row“ zu sehen, sowie SAT01RW für „Read/Write“. Der Headerbereich muss die Nummern der relevanten Spalten des Satelliten in einer Zeile führen: eine getrennte Steuerung für Lese- und Schreibspalten wird bei „Excel initial“ nicht unterstützt.


Besondere Hinweise:

- Über die genannten Bereiche legt der Shuttle zusätzlich eine sog. „strukturierte Tabelle“ mit dem Namen „KernTabelle“. Dadurch erweitern sich diese Bereiche automatisch, sobald neue Zeilen angehängt werden (Funktion gibt es ab 3.3.). Werte außerhalb der Bereiche werden vom Shuttle ignoriert.
- Bei Hinzufügen von neuen Datensätzen muss darauf geachtet werden, dass sich diese in Bezug auf die ersten sieben Spalten (Selektionskriterien) von den übrigen Datensätzen unterscheiden – etwa durch eine veränderte Zeilennummer in der Indexspalte 7 (Spalte H in Abbildung 2.2). Mit Hilfe der Upload-Option „Zeilenindex erzeugen“ kann allerdings auch eine automatische Neuzählung ermöglicht werden

Für die in Excel eingegebenen Daten sind drei Datenprüfungen implementiert (Aufruf über die Schaltfläche |Daten prüfen|):

- Datentyp und Länge (z. B. Text im numerischen Feld; Anzahl der Dezimalstellen)
- Schlüssel im selektierten Bereich (z. B. Kostenrechnungskreis nicht im selektierten Bereich)
- Duplikate (mehr als eine Zeile mit dem gleichen Index)

War die Datenprüfung nicht erfolgreich, so erscheint ein Fehlerprotokoll mit der betreffenden Zeile und Spalte.



Zeile	Spalte	Wert	Fehler
16	F	201X	Falscher Datentyp
16	H	00000000X	Falscher Datentyp

Abbildung 2.3: Meldung bei der Funktion „Daten prüfen“

Die Fehler können dann direkt in der Excel-Tabelle korrigiert werden. Über die Schaltfläche |Sichern| werden die Daten abschließend nach Excel übertragen.

2.3 Daten über den „Shuttle-Master“ bearbeiten

Diese Funktion ist ab Allevo 4.0 nicht mehr vorhanden: stattdessen sollte ein Allevo Layout mit passendem Master verwendet werden.

3 Download von Satelliten-Daten

3.1 Funktionsübersicht

Der Download von Satellitendaten kann wahlweise als Text- oder Excel-Datei erfolgen:

- Wird eine reine Sicherungskopie eines Satelliten angestrebt, ist hierfür ein Textbackup die schnellste und sicherste Möglichkeit.
- Der Download als Excel-Datei über Button |Excel initial| ist insbesondere für eine umfassende Bearbeitung des Tabelleninhaltes geeignet, da hier die gewohnte Spalten- und Zeilenansicht vorhanden ist. Hier verwendet Allevo eine Vorlage verwendet, die für alle Satelliten gleich ist (mit automatischer Spaltenaufteilung entsprechend Definition im Satelliten). Diese Variante benötigt eine allgemein gültige Excel-Vorlage, die unter dem symbolischen Namen ZIPP_SAT_UPL im System hinterlegt sein muss (siehe nachfolgender Abschnitt).


Optional sind die üblichen Kennzeichen für "Keine Stammdatenprüfung" und "Zeilenindex erzeugen". Ab Allevo 4.4 gibt es zusätzlich eine Option, um die Funktionen des Allevo-Enrichments beim jeweiligen Satelliten auszuschalten (kann z.B. aus Performance-Gründen sinnvoll sein).

3.2 Download über die allgemeine Excel-Vorlage („Excel initial“)

Der Download von Satelliten-Daten in eine Excel-Datei ist insbesondere dann sinnvoll, wenn eine umfassende Bearbeitung des Tabelleninhaltes erfolgen soll, da hier die gewohnte Spalten- und Zeilenansicht vorhanden ist, wobei die Spalten auf dem Excel-Blatt automatisch entsprechend der Struktur des Satelliten angelegt werden.

Der Download kann nur ausgeführt werden, wenn eine entsprechende Excel-Vorlage im SAP-System hinterlegt ist (siehe Hinweise im Abschnitt 1.8.1 weiter oben).

Die Download-Funktion wird über gleichnamige Registerkarte im Shuttle aufgerufen.



The screenshot shows the 'Grunddaten' section with the following values:

Kostenrechnungskreis	1000	Kostenrechnungskreis	1000
Objektart	KS Kostenstelle		
Satellit	05 Primärkosten Invest-Aufträge		

Below this, there are buttons for 'Generieren', 'Download' (highlighted), 'Upload', 'Inplace editieren', and 'Daten abgleichen'.

Under the 'Download' button, there are three options: 'Excel Datei' (selected), 'Text Datei', and 'Backup gesamte Tabelle'.

The 'Objekte auswählen' section shows:

Kostenstelle	von 1000	bis		Gruppe	
Geschäftsjahr	2020				
Version	0				

At the bottom right, there are two checkboxes: 'Keine Stammdatenprüfung' (unchecked) and 'Zeilenindex erzeugen' (checked).

Abbildung 3.1: Download als Excel-Datei

Nach dem Betätigen der Schaltfläche |Excel Datei| folgt ein Dialog, in dem der Zielordner sowie der Name der Excel-Datei angegeben werden. Als Voreinstellung für die Bezeichnung der Excel-Datei gilt:

ALLEVO_SAT<Satellitennummer>_<Objektart>_<Jahr>_<Version>_<Kalenderwoche>.xls

(Beispiel: ALLEVO_SAT01_KS_2013_000_42.xlsm)

Die Endung der Excel-Datei wird direkt aus der gespeicherten Vorlage übernommen (im Normalfall XLSM). Auch beim Speichern muss immer die Endung der Vorlage verwendet werden.

Hinweis: Eine bereits vorhandene Excel-Datei mit gleichem Namen wird überschrieben (im Gegensatz zum Download als Text-Datei, denn dort werden neue Daten angehängt).

Ein Beispiel der erzeugten Excel-Datei zeigt die folgende Abbildung 3.2.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	MANDT	KOKRS	SETCLASS	COBJECT	PJAHR	VERSION	ZEILE	KATEGORIE	BUKRS	ANLN1	ANLN2	DATAB	DATBI	TX50	CAUFN	PROZS	NDL
	CLNT	CHAR	CHAR	CHAR	NUMC	CHAR	NUMC	CHAR	CHAR	CHAR	CHAR	DATS	DATS	CHAR	CHAR	DEC	DEC
	3	4	4	24	4	3	10	12	4	12	4	8	8	50	12	5	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	100	1000	0101	0000001000	2010	000	000000										
	100	1000	0101	0000001000	2010	000	000000									12.3	
	100	1000	0101	0000001000	2010	000	000000									10.0	
	100	1000	0101	0000001000	2010	000	000000										
	100	1000	0101	0000001000	2010	000	000000										

Abbildung 3.2: Beispiel für eine Excel-Datei aus dem Download

Die Excel-Tabelle enthält mehrere Kopfzeilen mit den Angaben zu den einzelnen Feldern im Satelliten. Sie entsprechen den Definitionen im SAP-Dictionary (mit Feldname, Typ und Länge).

Hinweis: Es ist auch möglich, eine Excel-Datei zu erstellen, die nur die Grundeinträge (Kopfzeilen) für einen bestimmten Satelliten enthält, aber keine Daten. Diese Funktion steht auf der ersten Shuttle-Registerkarte „Generieren“ zur Verfügung: Nach Auswahl des Satelliten und Betätigen der Schaltfläche |Excel initial (Vorlage)| wird ein Blanko-Blatt mit dem korrektem Spaltenaufbau lokal gespeichert.

Die Daten in der Excel-Tabelle können offline bearbeitet und dann wieder hochgeladen werden (siehe nachfolgendes Kapitel 4).

3.3 Download über den „Shuttle-Master“ in eine Excel-Datei

Diese Funktion steht ab Allevo 4.0 nicht mehr zur Verfügung: wenn komplexere Funktionen auf Excel Seite erforderlich sind (z.B. Formelwert oder Steuerung über Navigation), dann sollte ggf. ein Allevo Layout mit passendem Master dafür eingerichtet werden.

3.4 Download in eine Text-Datei

Die erstellte Text-Datei beinhaltet alle relevanten Datensätze des Satelliten gemäß dessen Append-Struktur. Es gibt die Möglichkeit eines Komplett-Backups über alle Versionen, Jahre und Objekte (z. B. Kostenstellen) hinweg sowie eines auf Objekte bzw. Objektgruppen, Versionen und Jahre eingeschränkten Backups.

Hinweis: Alternativ zu diesem „Komplett-Backup“ gibt es in aktuellen Allevo Versionen eine eingebaute Backup Funktion speziell für Satelliten enthalten, wobei Daten nicht in eine

lokale Datei exportiert werden, sondern von einem Satelliten in einen Backup-Satelliten. Für weitere Details siehe Kapitel „Werkzeuge“ im Allevo SAP-Handbuch.

Die hier beschriebenen Sicherungen per Shuttle können als Ergänzung dienen; darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit, Daten offline zu ändern und dann wieder hochzuladen.

Folgende Varianten zum Download stehen zur Auswahl:

- Vollständiger Download zur Sicherung aller Daten im aktuellen Kostenrechnungskreis und zur aktuellen Objektart (aber unabhängig von Jahr und Version, siehe Button | Backup kompletter Tabelle |)
- Eingeschränkter Download (mit Selektion über Merkmale)

Die Inhalte der Text-Dateien können bei Bedarf geändert und dann auch wieder eingelesen werden (siehe nachfolgender Abschnitt).

Die Daten in der Text-Datei sind getrennt über Tabulator, können also bei Bedarf auch wieder einfach in Excel übernommen werden.

3.4.1 Vollständiger Download

Nach dem Programmaufruf sind hier Kostenrechnungskreis, Objektart sowie der Tabellenname zu definieren (siehe Abbildung 3.3).





Abbildung 3.3: Vollständiges Backup als Text-Datei

Nach Betätigen der Schaltfläche | Backup gesamte Tabelle | werden alle Daten zum gewählten Kostenrechnungskreis und zur aktuellen Objektart in eine Text-Datei kopiert. Es folgt eine Abfrage, in dem der Zielordner sowie der Name der Text-Datei definiert werden. Als Voreinstellung für die Bezeichnung der Text-Datei gilt:

ALLEVO_SAT<Satellitennummer>_<Objektart>_<Kalenderwoche>.LOG

(Beispiel: ALLEVO_SAT05_KS_2011_000_42.LOG)

Die erstellte Text-Datei beinhaltet alle relevanten Datensätze des Satelliten gemäß dessen Feldern und eine Kopfzeile mit den Bezeichnungen der Spalten (siehe Abbildung 3.4).



MANDT	KOKRS	SETCLASS	COBJECT	PJAHR	VERSION	ZEILE	KATEGORIE	BUKRS	ANLN1	ANLN2	DATAB
100	1000	0101	0000001000	2010	000	0000000001				00.00.0000	
100	1000	0101	0000001000	2010	000	0000000002				00.00.0000	
100	1000	0101	0000001000	2010	000	0000000003				00.00.0000	
100	1000	0101	0000001000	2010	000	0000000004				00.00.0000	
100	1000	0101	0000001000	2010	000	0000000005				00.00.0000	

Abbildung 3.4: Beispiel für das Backup als Text-Datei

Am Ende der Kopfzeile stehen Datum und Uhrzeit des Downloads.

3.4.2 Eingeschränkter Download

Ein Teil-Download auf Textbasis funktioniert grundsätzlich genauso wie ein Komplett-Backup. Hier müssen aber zusätzlich Objekt(e), Geschäftsjahr sowie Version als Selektionsparameter angegeben werden (siehe Abschnitt „Objekte auswählen“ in Abbildung 3.3). Der Download wird über die Schaltfläche |Textdatei| gestartet.

Für den Dateinamen wird die Namenskonvention um die Angaben zu Version und Jahr ergänzt; es gilt also das folgende Schema:

ALLEVO_SAT<Satellitennummer>_<Objektart>_<Jahr>_<Version>_<Kalenderwoche>.LOG

(Beispiel: ALLEVO_SAT05_KS_2010_000_42.LOG)

Der Aufbau der Text-Datei ist identisch mit der für den vollständigen Download.

Hinweis:

Sowohl für Komplett- als auch für Teil-Download als Text-Datei ist „fortschreibend“ möglich. Bei mehrfacher Ausführung der Funktion mit derselben Zieldatei fragt Allevo, ob die Zeilen ergänzt werden sollen. Ggf. wird in der vorhandenen Datei ein neuer Bereich mit Daten angehängt.

Dieser neue Bereich wird durch eine eigene Kopfzeile eingeleitet, die auch das Datum und die Uhrzeit des letzten Downloads enthält: damit sind die verschiedenen Versionen leicht voneinander zu unterscheiden (die jeweils letzte Download-Version steht am Ende der Datei).

4 Upload von Satelliten-Daten

4.1 Funktionsübersicht

Das Hochladen der Daten funktioniert in der Regel genauso wie deren Download (siehe vorheriges Kapitel). Zwei Verfahren stehen hierbei zur Verfügung:

- Die Funktionen auf der Registerkarte „Upload aus“ überschreiben die Daten in der Zieltabelle (abhängig von der gewählten Selektion).
- Die Funktionen auf der Registerkarte „Datenabgleich“ aktualisieren nur diejenigen Daten, die in der Excel-Datei wirklich vorhanden sind.

Der Einstieg erfolgt wie immer über die Auswahl des Kostenrechnungskreises, der Objektart sowie der Nummer des Satelliten.

Der Shuttle kann Daten direkt aus einer Textdatei importieren, oder aus Excel-Dateien übernehmen.

Hinweis:

Integration mit Allevo FP (Storno)

Beim Upload überprüft der Shuttle, ob der gewählte Satellit für die Anwendung in FP eingerichtet wurde und die Storno-Funktion dort aktiv ist (es muss mindestens ein FP Schema mit aktivem Festwert CANCEL_ACTIVE vorhanden sein). Wenn in einem solchen Fall geänderte Daten gespeichert werden sollen, aktualisiert der Shuttle auf Rückfrage auch die FP Storno-Tabelle (diese Funktion wird im Shuttle Layout 1 beim Upload von Daten und bei Inplace-Bearbeitung durchlaufen).

Bitte beachten: das Stornieren der FP Werte ist nicht in allen Fällen sinnvoll (z.B. beim Löschen von Daten im Satelliten, die einfach nicht mehr gebraucht werden). Deshalb bitte bei Rückfrage durch den Shuttle bewusst entscheiden, ob Füllen der FP Storno Tabelle sinnvoll ist.

Zum Ablauf der Stornierung siehe Hinweise im Handbuch zur Allevo Flexible Planning.

4.2 Einstieg und Selektionsoptionen

Auch beim Upload müssen zunächst die passenden Selektionskriterien eingegeben werden. Der Shuttle braucht diese Informationen, um ggf. Datensätze im Satelliten zu löschen. Sind in der hochgeladenen Datei ebenfalls Daten außerhalb des Selektionsbereichs enthalten, so werden diese Datensätze ignoriert.

Der Upload wird über die Schaltfläche |Excel-Datei| gestartet (siehe Abbildung 6.1).




Abbildung 4.1: Upload von Text- und Excel-Dateien

Das Programm löscht nach Auswahl der Datei zunächst die vorhandenen Einträge, die den gleichen Datensatzschlüssel haben. Dann überträgt es den relevanten Inhalt der Datei in die Tabelle des Satelliten.

Hinweis:	Üblicherweise wird man über die Upload-Funktion ein Backup oder geänderte Datensätze einspielen wollen: möglicherweise sind im Datenbestand der jeweiligen Datei auch Datensätze gelöscht worden. In diesem Fall werden auch die zugehörigen Zeilen in der Tabellen zum Satelliten entfernt (soweit sie im gewählten Selektionsbereich liegen).
	Werden stattdessen Datensätze hinzugefügt, muss darauf geachtet werden, dass die Indexfelder eindeutig sind. Mit der Upload-Option „Zeilenindex erzeugen“ kann dafür eine automatische Neuzählung in der Indexspalte 7 erzwungen werden.

Auch beim Upload werden standardmäßig nur die Daten importiert, die einen gültigen Stammsatz im System haben (siehe Abschnitt 3.4)

Bei der Objektart PR sollte zusätzlich darauf geachtet werden, wie mit der Projekt- bzw. PSP-Nummer im Feld COBJECT der Text- bzw. Excel-Datei verfahren werden soll: Wenn beim Download eine Konvertierung auf die externe, formatierte Darstellung durchgeführt wurde, muss der Schalter „PSP-Nummer konvertieren“ auch beim Upload aktiviert sein; andernfalls können ungültige Datensätze in der Tabelle zum Satelliten entstehen (siehe auch Abschnitt 1.10).

4.3 Upload-Funktion über eine Excel-Datei

4.3.1 Upload einer Excel-Datei

Beim Import von Excel-Dateien sind im Gegensatz zu den Text-Dateien keine Vorarbeiten notwendig. Allerdings gilt auch hier: bei Veränderungen in der Zeilenstruktur sollte beim Upload das Auswahlfeld „Zeilenindex erzeugen“ aktiviert sein.

Nach Eingabe der Selektionsdaten und dem Start über die Schaltfläche |Excel-Datei| erscheint der übliche Datei-Auswahldialog und anschließend die Excel-Inplace-Ansicht (inklusive Prüfung der Daten).

Hinweis: Der Übernahme aus einer Excel Datei nutzt Funktionen der SAP Desktop-Integration (es wird also Excel im Hintergrund geöffnet).

Der Excel-Upload bricht ab mit einer Fehlermeldung, wenn die relevante Excel-Datei bereits geöffnet ist.

Die Fehlerbeschreibung gilt nicht für Importe aus Text-Dateien. Dennoch ist es auch hier empfehlenswert, vor dem Backup zu speichern und zu schließen

Mit Hilfe der Schaltfläche |Sichern| werden die Daten entsprechend den Selektionsbedingungen in die Datenbanktabelle zum Satelliten übernommen.

Hinweis: Wie immer beim Upload von Satelliten-Daten müssen alle relevanten Spalten mit der entsprechenden Spaltennummer im Kopf des Satellitenbereichs markiert sein. Ist eine Spalte dort nicht erwähnt, so wird diese bei allen relevanten Datensätzen im Satelliten gelöscht!

Sollen stattdessen diese Daten in der Tabelle zum Satelliten erhalten bleiben, empfiehlt sich die Verwendung der Funktion „Datenabgleich“ (siehe Abschnitt 0).

4.3.2 Sonderfall: Erkennung Datumsformat bei Excel-Upload

Allevo versucht beim Upload das Format einer Zelle mit Angaben zum Datum automatisch zu erkennen. Aus technischen Gründen kann diese Erkennung nicht immer funktionieren. Es besteht also die Gefahr, dass z.B. die Angaben für Tag und Monat vertauscht werden und damit ein falsches Datum im Satelliten abgelegt wird.

Um diesen Fall zu vermeiden, kann das auf Excel Seite verwendete Datumsformat explizit mitgegeben werden (siehe Menü „Shuttle >> Datums-Format setzen“).




Abbildung 4.2: Datumsformat beim Excel-Upload

Die Optionen definieren die Reihenfolge von Tag, Monat und Jahr im Datumsfeld. Trennzeichen werden automatisch erkannt und ignoriert.

4.3.3 Sonderfall: Feld mit Uhrzeit beim Excel-Upload


Grundsätzlich kann Allevo auch Felder im Satelliten behandeln, die auf einem SAP Datenelement für das Datum basieren. Auch in diesem Fall ist die Darstellung auf Excel-Seite länderabhängig (bzw. abhängig von den Windows-Einstellungen zur Region). Für Datenaustausch bitte die letzte Version des Blanko-Master verwenden.

4.4 Upload Funktion über Text-Datei

4.4.1 Text-Datei bearbeiten

Wenn in Text-Dateien, seien es Komplet- oder Teil-Backups, Veränderungen vorgenommen werden müssen, sollten folgende Punkte beachtet werden:

- Die Kopfzeilen haben nur einen informativen Wert. Für einen Upload müssen diese entfernt werden. Veränderungen an diesen Kopfzeilen haben keine Auswirkung auf die eigentlichen Datensätze.
- Anstelle von Spalten werden im Text-Backup Tabstopps verwendet (Abbildung 4.3). Werden hier Zeilen eingefügt oder verändert, müssen am Ende eben diese Tabstopps vorhanden sein, da beim Upload das Shuttle-Programm andernfalls nicht erkennen kann, wann eine neue Spalte beginnt.
- Dezimalwerte müssen immer den Punkt „.“ als Dezimal-Trennzeichen führen (und keine weiteren Trennzeichen).



MANDT	KOKRS	SETCLASS	COBJECT	PJAH	VERSION	ZEILE	ZZIPP008	ZZIPP009
800	1000	0101	0000001230		2006	000	0000000001	Test 1
800	1000	0101	0000001230		2006	000	0000000002	Test 2
800	1000	0101	0000001230		2006	000	0000000003	Test 3
800	1000	0101	0000001230		2006	000	0000000004	Test 4
800	1000	0101	0000001230		2006	000	0000000005	Test 5
800	1000	0101	0000001230		2006	000	0000000006	Test 6
800	1000	0101	0000001230		2006	000	0000000007	Test 7
800	1000	0101	0000001230		2006	000	0000000008	Test 8
800	1000	0101	0000001230		2006	000	0000000009	Test 9
800	1000	0101	0000001230		2006	000	0000000010	Test 10
800	1000	0101	0000001230		2006	000	0000000011	Test 11
800	1000	0101	0000001230		2006	000	0000000012	Test 12
800	1000	0101	0000001230		2006	000	0000000013	Test 13
800	1000	0101	0000001230		2006	000	0000000014	Test 14

Abbildung 4.3: Text-Datei bearbeiten

Beim Export wird eine Datei mit der Endung „.LOG“ erzeugt. Für den Import sollte die Datei mit den (geänderten) Daten die Endung „.TXT“ haben (das ist der Standard-Vorschlag beim Upload).

Nach dem Upload gibt Allevo die Zahl der Zeilen mit veränderten Daten an; Zeilen mit gleichem Inhalt wie in der Satelliten-Tabelle werden nicht erwähnt.

4.4.2 Upload durchführen

Wie in Abschnitt 4.2 beschrieben, haben die Kopfzeilen in den Text-Dateien rein informativen Charakter und dienen vor allem zur Unterscheidung der jeweiligen Backup-Datensätze. Für einen Upload ist es daher notwendig, sowohl die Kopfzeilen als auch sämtliche nicht benötigten Datensätze aus der Text-Datei zu löschen.

Hinweis:	Werden nicht alle Kopfzeilen entfernt, so wird ein „Konvertierungsfehler beim Filetransfer(Upload)“ angezeigt. Wenn die Zeilenstruktur verändert wird, empfiehlt es sich, vor dem Upload das Auswahlfeld „Zeilenindex erzeugen“ zu markieren (siehe Abbildung 4.1): dann werden alle Zeilen mit einer neuen Nummer versehen und mehrdeutige Zeilennummern ausgeschlossen. Auf diese Weise lassen sich sogar mehrere Backup-Datensätze komplett in die Tabelle reimportieren.
-----------------	--

VSI Viren Scanner: der Text-Upload nutzt die SAP Funktion „GUI_UPLOAD“. In aktuellen SAP Versionen wird dabei ein Viren-Scan durchgeführt, falls die zugehörigen Funktionen im Kundensystem aktiv sind. Es gilt das Standard-Profil /SCET/GUI_UPLOAD (siehe auch SAP Dokumentation zum Virus Scanner Interface (VSI) und entsprechende SAP Hinweise).

5 Datenabgleich (selektiv nach Spalten aktualisieren)

5.1.1 Übersicht

Der Datenabgleich ist eine spezielle Form der Upload-Funktion und vereinigt zwei Grundfunktionen:

- Es werden grundsätzlich alle Zeilen einer Excel-Datei gelesen und in den Satelliten übernommen. Der Datenabgleich verlangt deshalb auch keine zusätzlichen Selektionsparameter außer Kostenrechnungskreis und Objektart.
- Es werden nur diejenigen Spalten/Felder des Satelliten aktualisiert, die explizit auch in der Excel-Datei eingetragen sind. Die Werte in allen anderen Feldern des Satelliten bleiben erhalten.




Abbildung 5.1: Datenabgleich über Excel-Dateien

5.1.2 Anwendungsfall

Der Datenabgleich eignet sich damit beispielsweise für Anwendungsfälle, bei denen die Daten eines Satelliten von unterschiedlichen Abteilungen bearbeitet werden (also getrennt nach Spalten). Über den Datenabgleich können die jeweiligen Excel-Tabellen dann nacheinander eingelesen werden, ohne dass eine Abteilung die Daten der jeweils anderen Abteilung überschreibt.

Hinweis: In diesem Zusammenhang ist es auch sinnvoll, mehrere Vorlagen zum aktuellen Satelliten im BDS zu hinterlegen (analog zum Satelliten-Download über den |Shuttle-Master|). Dann erscheint im Vorfeld ein Popup zur Auswahl der jeweils gewünschten Vorlage. Hier könnten also (abteilungsbezogen) die Vorlagen mit den unterschiedlichen Spaltenaufteilungen gespeichert werden.

5.1.3 Aufruf und Übernahme Daten

Der Datenabgleich kennt keine weiteren Selektionsparameter auf der zugehörigen Registerkarte (siehe Abbildung 5.1).

Nur bei der Objektart PR sollte zusätzlich darauf geachtet werden, dass für die Funktion „PSP-Nummer Konvertierung“ die gleiche Einstellung gewählt wird wie beim Download: andernfalls werden alle Datensätze der Excel-Liste im Satelliten neu angelegt (siehe auch Abschnitt 1.10).

Nach dem Start über die Schaltfläche |Excel-Datei laden| erscheint der übliche Datei-Auswahldialog und anschließend die Excel-Inplace-Sicht).

Mit Hilfe der Funktion |Sichern| werden die Daten wieder in die Tabellen zum Satelliten übernommen.

Hinweis: Beim Sichern werden die Daten wie üblich mit Hilfe der Spaltennummern in der Kopfzeile aus der Excel-Tabelle übernommen und an die SAP Seite übergeben.

Wenn eine Spaltennummer fehlt oder die gesamte Spalte auf der Excel-Seite nicht vorhanden ist, dann bleiben auf SAP Seite die vorherigen Daten in der Satelliten-Tabelle erhalten: werden dort also NICHT gelöscht.

Auch die Zeilen, die aus der ursprünglichen (Download) Excel-Tabelle entfernt wurden, bleiben erhalten.

In der Regel wird der Datenabgleich dazu verwendet, die vorhandenen Daten eines Satelliten zu bearbeiten. Die Neuanlage kann hier als Ausnahme angesehen werden. Deshalb wird bei der Funktion |Daten prüfen| auch nochmal explizit darauf hingewiesen, ob neue Datensätze in der Excel-Tabelle eingefügt wurden (siehe Abbildung 5.2).





Abbildung 5.2: Datenabgleich über Excel-Dateien

6 Shuttle-Zusatzfunktionen (Layout 1 – 4)

6.1 Funktionsübersicht

Neben den Standardfunktionen zur Satellitenbearbeitung, die in den bisherigen Abschnitten beschrieben wurden, bietet die Transaktion /ALLEVO/SHUTTLE weitere Tabellenbearbeitungsfunktionen, die über zusätzliche Bildschirm-Layouts aufgerufen werden (siehe Schaltflächen „Vorheriges Layout“ und „Nächstes Layout“ in Abbildung 6.1 oben).



1 Allevo Shuttle: Up- and download of Satellite data	
Previous Layout Next Layout	
Basic data	
Controlling Area	1000 Kostenrechnungsbereich 1000
Object Type	KS Cost Center
Satellite	05 Primärkosten Invest-Aufträge

Abbildung 6.1: weitere Shuttle-Layouts

Die folgenden Funktionen stehen zur Verfügung:

1. Shuttle Satelliten-Up-/download (wie bereits beschrieben)
2. Satellitendaten zwischen Objekten kopieren
3. Satellitendaten bearbeiten
4. Satellitendaten kopieren in Jahr/Version
5. Tabelle bearbeiten (Zusatzberechtigungen erforderlich)

Die ersten vier Funktionen beziehen sich auf eine Kombination aus Kostenrechnungsbereich, Objektart und Nummer des Satelliten (diese Parameter bilden folglich immer die Einstiegsselektion).

6.2 Satellitendaten zwischen Objekten kopieren

Im Layout „2 Allevo – Satellitendaten kopieren zwischen Objekten“ bietet der Shuttle die Möglichkeit, die Datensätze eines einzelnen Objekts in ein anderes oder mehrere andere Objekte zu kopieren.

So ist es beispielsweise möglich, die Satellitendaten einer Kostenstelle mit den Satellitendaten einer anderen Kostenstelle zu füllen. Dies ist für die Zielobjekte objektübergreifend ausführbar, d. h. es können Kostenstellen, Aufträge, Profit-Center oder PSP-Elemente ausgewählt werden. Darüber hinaus lassen sich als Zielobjekte auch Objektgruppen bzw. Projekte eintragen.

2 Allevo Shuttle: Copy satellite data between objects

Previous Layout Next Layout Execute

Basic data

Controlling Area	1000 Kostenrechnungskreis 1000	
Object Type	KS Cost Center	▼
Satellite	05 Primärkosten Invest-Aufträge	▼

Source object

from	
Cost Center	1000
Fiscal Year	2018
Version	0

Target objects

	from	to	Group
☒ Cost Center	1420 		
☐ Order			
☐ Profit Center			
☐ WBS element			
Project			
☐ Business Process			
☐ Allevo (virt.) Obj.			
CO area	1000		
Fiscal year	2019		
Version	0		

☐ Don't check masterdata
☐ Display target data after execution

Abbildung 6.2: Satelliten-Kopie zwischen Objekten

Der Kopiervorgang wird über die Schaltfläche |Ausführen| gestartet. Zum Zwecke der Datenprüfung können die Zieldaten im Anschluss an den Kopiervorgang einzeln aufgelistet werden. Aktivieren Sie hierzu den Check „Anzeige der Zieldaten nach dem Kopieren“.

Hinweis: In den Zielobjekten werden alle vorhergehenden Daten gelöscht.

6.3 Satellitendaten bearbeiten ohne Aufruf von Excel

Bei sehr großen Datenmengen kann die Ansicht oder die Bearbeitung der Satellitendaten über Excel viel Rechnerleistung in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund stehen im Layout „3 Allevo – Satellitendaten bearbeiten“ mehrere Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung, die unabhängig von Excel aufrufbar sind.

Das Layout bietet folgende Bearbeitungsfunktionen:

- Quelldaten anzeigen
- Daten bearbeiten
- Quelldaten löschen

3 Allevo Shuttle: Edit Satellite data (ALV)

 Previous Layout
  Next Layout
  Display Origin Data
  Modify Data
  Delete Origin Data

Basic data

Controlling Area	1000  Kostenrechnungskreis 1000
Object Type	KS Cost Center
Satellite	05 Primärkosten Invest-Aufträge

Select objects

Cost Center	from 1000	to	Group
Fiscal year	2018		☐ Don't check masterdata
Version	0		

Abbildung 6.3: Satellitendaten bearbeiten

Quelldaten anzeigen

Diese Funktion zeigt die Datensätze entsprechend der Selektion.

3 Allevo - Satellitendaten bearbeiten

 Vorheriges Layout
  Nächstes Layout
  Quelldaten anzeigen
  Daten bearbeiten
  Quelldaten löschen

Ausgabe von /KERN/IPPSAT01

KKrs	SKls	HR/CO Planungsobjekt	Jahr	Vsn	Zeilenr.	Investprogrammpositi	Investbezeichnung
1...	0101	0000001000	2010	0	1	1	2
10...	0101	0000001110	2010	0	1	1	2
10...	0101	0000001200	2010	0	1	Test	1200
10...	0101	0000001200	2010	0	2	test2	1200

Abbildung 6.4: Quelldaten anzeigen

Daten bearbeiten

Mit Hilfe dieser Funktion können einzelne Datensätze direkt bearbeitet und anschließend über die Tastenkombination Strg + S gespeichert werden. Dabei werden die ursprünglichen Daten komplett überschrieben (ggf. werden auch Zeilen gelöscht).

Hinweis:

In früheren Shuttle-Versionen wurde noch zwischen den Funktonen „Daten bearbeiten“ und „Daten ersetzen“ unterschieden, wobei nur im zweiten Fall die ursprünglichen Daten überschrieben wurden.

In der aktuellen Version werden nun stets die ursprünglichen Daten ersetzt, sodass die Darstellung am Monitor auch immer dem Inhalt der Datenbank entspricht (das Programm löscht in diesem Fall die Tabelle im gesamten Selektionsbereich und schreibt alle Datensätze wie angezeigt zurück).

Über das Icon für |Eingaben prüfen| in der ALV Symbolleiste lassen sich die eingegebenen Werte vor dem Speichern überprüfen: dabei werden die hinterlegten Datentypen der jeweiligen Spalten mit den eingegebenen Werten abgeglichen.

Diese Prüfung wird auch vor dem Speichern automatisch ausgeführt, um zu verhindern, dass Daten mit falschen Formaten in die Satellitentabelle übernommen werden.

Hinweis: Die Prüfung ist eine SAP-Standardfunktionalität der ALV-Anzeige. Sie ermittelt auch, ob für ein Zeichen-Feld die Eingabe von Kleinbuchstaben explizit erlaubt ist. Wenn nicht, werden neu eingetragene oder geänderte Texte in Großbuchstaben umgewandelt. Wenn dies nicht gewünscht ist, muss die Änderung der Daten über die Excel-Oberfläche erfolgen.

Felder im Hauptindex eines Satelliten können nicht geändert werden. Neue Zeilen anlegen geht über die ALV Standardfunktion inklusive Eintrag bei den Index-Feldern (bei Bedarf auch vorhandene Zeilen kopieren und dann einfügen).

Quelldaten löschen

Diese Funktion löscht den gesamten Inhalt eines Satelliten im vorgegebenen Selektionsbereich. Vorher erscheint eine Sicherheitsabfrage mit der Anzahl der relevanten Datensätze.




Abbildung 6.5: Sicherheitsabfrage beim Löschen

Hinweis: In früheren Allevo Version ließen sich die hier genannten Funktionen auch auf Planungskommentare des Allevo anwenden (Tabelle /KERN/IPPCOMMENT). Dafür gibt es aber inzwischen eigenständige Transaktionen, die z.B. über das Allevo Cockpit erreichbar sind (dort im Menü "Springen >> Kommentare").

6.4 Satellitendaten in andere Planjahre/-versionen kopieren

Im Layout „4 Allevo – Satellitendaten kopieren in Jahr/Version“ bietet der Shuttle die Möglichkeit, Daten von einem oder mehreren Objekten in ein anderes Planjahr und/oder eine andere Planversion zu kopieren. So ist es beispielsweise möglich, den Satelliten einer Kostenstelle für eine neue Forecast-Version zu füllen.

4 Allevo Shuttle: Copy Satellite data in year/version

 Previous Layout
  Next Layout
  Display Origin Data
  Display Target Data
  Copy Data
  Delete Origin Data
  Delete Target Data

Basic data	
Controlling Area	1000 Kostenrechnungskreis 1000
Object Type	KS Cost Center
Satellite	05 Primärkosten Invest-Aufträge

Source objects			
Fiscal year	2018		
Version	0		
	from	to	Group
Cost Center	1420		

Target	
CO area	1000
Fiscal year	2019
Version	0

☐ Don't check masterdata
☐ Display target data after execution

Abbildung 6.6: Satellitendaten in eine andere Planversion kopieren

Über die Schaltflächen |Quelldaten anzeigen| bzw. |Zielbereich anzeigen| ist es möglich, den Inhalt der Quell- wie auch der Zielobjekte vor oder nach dem Kopiervorgang anzuzeigen (sinnvoll vor dem Starten des Kopiervorgangs).

Über die Schaltfläche |Quelldaten löschen| bzw. |Zielbereich löschen| lassen sich die entsprechenden Inhalte entfernen (mit vorgeschalteter Sicherheitsabfrage).

Der Kopierprozess wird über die Schaltfläche |Daten kopieren| gestartet. Ist dabei der Check „Anzeige der Zieldaten nach dem Kopieren“ aktiviert, so werden die kopierten Zeilen nach dem Kopiervorgang explizit aufgelistet (wie bei der Funktion „Zielbereich anzeigen“).

Hinweis: In früheren Allevo Version ließen sich die hier genannten Funktionen auch auf Planungskommentare des Allevo anwenden (Tabelle /KERN/IPPCOMMENT). Dafür gibt es aber inzwischen eigenständige Transaktionen, die auch direkt über das Allevo Cockpit erreichbar sind (dort Menü "Springen >> Kommentare").

6.5 Allevo-Tabellen bearbeiten

In früheren Allevo Versionen verzweigte ein Layout „5 Allevo – Tabelle bearbeiten“ zur Transaktion /ALLEVO/TAB, um Inhalte beliebiger Tabellen im /KERN/-und /KERN/-Namensraum anzuzeigen und ggf. auch zu bearbeiten.

Da es sich hierbei nicht um eine Satelliten-spezifische Funktion handelt, kann der Aufruf stattdessen heute über das Allevo Cockpit erfolgen (Menü „Goto“) oder direkt über die Transaktion. Auch weiterhin ist dort Zusatzberechtigung für den Änderungsmodus erforderlich.

Spezifisch für Satelliten kann der Aufruf dieser Transaktion auch direkt aus dem Satelliten Cockpit erfolgen.

Für Details siehe Allevo SAP Handbuch.

7 SunTables und Shuttle

7.1 Funktionsübersicht

Allevo-Shuttle-Funktionen (wie bisher beschrieben) wurden ursprünglich für die Bearbeitung von Daten in einem Satelliten erstellt. Mit Allevo-Version 4.1 stehen zusätzlich sog. SunTables zur Verfügung, deren Daten über eine eigene Shuttle-Transaktion zu pflegen sind (Tx /ALLEVO/SUN_SHUTTLE).

Die bisherigen Abschnitte des Handbuchs bezogen sich primär auf die Funktionen beim ursprünglichen Shuttle zur Pflege von Satelliten-Daten. Nachfolgend sind die abweichenden Funktionen zum Shuttle für SunTables zu finden. Zur Anwendung von SunTables

Hinweis: Zur Anwendung von SunTables im Allevo Umfeld siehe Allevo-SAP-Handbuch.

Bedingt durch das Konzept der SunTables (z.B. freie Definition von Index-Feldern in der zugehörigen Tabelle) stehen bestimmte Grundfunktionen aus dem Satelliten-Shuttle hier nicht mehr zur Verfügung: z.B. keine Kopierfunktionen zwischen Objekten, Jahren und/oder Versionen.

Die zugehörige Transaktion /ALLEVO/SUN_SHUTTLE kennt nur noch eine Sicht mit Selektionsbild für die relevante Tabelle:




Abbildung 7-1: Einstiegsbild Shuttle für SunTables

Die Grundfunktionen in der Button-Leiste:

- [Excel] öffnet den bei Allevo üblichen Workplace zur Bearbeitung der Daten in Excel.
- [ALV] zeigt die Daten über ALV (auch hier ist Bearbeitung möglich).
- [Upload XLS] erlaubt den Upload von Excel Dateien
- [Upload TXT] erlaubt den Upload aus Text Dateien mit Tab-getrennten Feldern
- [Download XLS] erzeugt eine Excel-Datei mit den Daten der SunTable
- [Download TXT] erzeugt eine Text-Excel Datei mit den Daten der SunTable (Tab-getrennt)

7.2 Einstiegsbild und Bearbeitung im Dialog (Inplace)

Das Einstiegsbild beim Shuttle enthält nur die Option zur Auswahl der relevanten SunTable (siehe Abbildung weiter oben).

Hintergrund: Im Unterschied zu einem Satelliten gibt es bei SunTables keine fest hinterlegten Index-Felder (wie Objekt, Jahr, Version), über die eine Selektion der Daten erfolgen

	könnte. Deshalb bearbeitet diese Shuttle Variante immer alle Daten der jeweilige SunTable.
--	--

Ein Excel-Template (mit Corner-Variante) muss unter dem symbolischen Dateinamen ZIPP_SUN_UPL im BDS oder in der Allevo Dateiverwaltung hinterlegt sein.

7.3 Sonstige Funktionen

Alternativ zur Bearbeitung über Excel steht eine ALV Anzeige mit Editier-Möglichkeiten zur Verfügung.

Der Text-Up/Download verwendet tab-getrennte Text Dateien mit Headerzeile, um die jeweiligen Spalten besser zuordnen können.

Der Excel Up/Download nutzt die gleiche Vorlage (auf Basis von ZIPP_SUN_UPL) wie die Inplace-Bearbeitung.

Auch bei den Funktionen zum Up/Download werden immer alle Daten der SunTable gleichzeitig geführt: beim Upload werden Zeilen, die nicht mehr vorhanden sind, auch in der Zieltabelle gelöscht. Nur bei einer (evtl. versehentlich) leeren Text- oder Excel-Datei lässt Allevo die vorherigen Daten in der SunTable stehen.